

---

**Table des matières**



**Accès console avec IVM**

```
lsmmap -all
mkvt -id x
```

**Backuper la conf (NFS)**

```
bkconsdata -r nfs -n nfs_server_name -l Nfs_mount_point
```

**Trouver la HMC rattachée à une LPAR**

```
lsrsrc IBM.ManagementServer |grep -w Hostname|awk '{print "nslookup "$NF}'|sh |awk '/Name/ {print $NF}'
```

**Lister les Px**

```
lssyscfg -r sys -F name
```

**Lister les machines gérées**

```
lssyscfg -r lpar -m parka9002902-9117-570-65D67EB -F name
```

**Lister les cartes Ethernet et fibres**

```
lshwres -r io --rsubtype slot -m parka9002902-9117-570-65D67EB |grep $lpar|grep Eth|awk -F"drc_name=" '{print $2}'
lshwres -r io --rsubtype slot -m parka9002902-9117-570-65D67EB |grep $lpar|grep Fib|awk -F"drc_name=" '{print $2}'
```

**Créer une partition**

```
mksyscfg -r lpar -m parka7213136-9117-MMA-066CC64 -i 'name=machine,profile_name=default_profile, \
lpar_env=aixlinux, min_mem=2048,desired_mem=4096,max_mem=8192,proc_mode=shared,min_proc_units=0.1, \
desired_proc_units=1.0,max_proc_units=2.0,\
min_procs=1,desired_procs=1,max_procs=2,sharing_mode=uncap,uncap_weight=128,boot_mode=norm'
```

**Info mémoire par parka**

```
for SYS in `lssyscfg -r sys -F name`
do
echo --$SYS--
lshwres -m $SYS -r mem --level sys -F installed_sys_mem:configurable_sys_mem:curr_avail_sys_mem
echo
done
```

**Info CPU par parka**

```
for SYS in `lssyscfg -r sys -F name`
do
echo --$SYS--
lshwres -m $SYS -r proc --level sys -F installed_sys_proc_units:configurable_sys_proc_units:curr_avail_sys_proc_units
echo
done
```

**Répartition mémoire par parka et parva**

```
for SYS in `lssyscfg -r sys -F name`
do
echo --$SYS--
lshwres -m $SYS --level lpar -r mem -F "lpar_name:curr_mem"
echo
done
```

**Répartition CPU par parka et parva**

```
for SYS in `lssyscfg -r sys -F name`  
do  
echo --$SYS--  
lshwres -m $SYS -r proc --level lpar -F lpar_name:lpar_id:curr_proc_mode:curr_procs:curr_proc_units:curr_sharing_mode:run_uncap_weight  
echo  
done
```

**Relancer le démon rsct**

```
/usr/sbin/rsct/bin/rmcctrl -z  
/usr/sbin/rsct/bin/rmcctrl -A
```

**Rédémarrer une parotoche**

```
chsysstate -r lpar -o shutdown --immed --restart -n FR1-A-V-1114-085
```

**Modifier le profil**

```
hscroot@FR6-A-P-1115-142:~> chsyscfg -m FR6-A-P-1115-139 -r prof -i 'name=default_profile,lpar_id=3,"virtual_scsi_adapters=27/client/1//27/1"'
```

⇒ peut servir à ajouter un vscsi d'un autre vios à un vios.

**HMC commands**

<http://www.unixwerk.eu/aix/hmc-howto.html>

**Lister ressources virt. ethernet**

```
lshwres -r virtualio --subtype eth --level lpar -m CIBuLM6P7-sedag --filter "lpar_names=h1a1omg7ee"
```

From:  
<https://unix.ndlp.info/> - **Where there is a shell, there is a way**  
Permanent link:  
[https://unix.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:ibm\\_ibm\\_hmc](https://unix.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:ibm_ibm_hmc)  
Last update: **2015/12/17 07:03**